

Einrichtung von Outlook unter Windows

1. Wählen Sie aus der Menüleiste Extras > E-Mail-Konten





2. Wählen Sie hier *Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen oder bearbeiten* und klicken anschließend auf Weiter >





3.1 Wählen Sie hier entweder ein schon vorhandenes E-Mail-Konto aus, über das Sie in Zukunft die E-Mails bei codepoetry verwalten wollen und klicken auf *Ändern*

POP/SMTP (Standard)	Hipzufügen
	rinzaragoriri
	Entfernen
	Als Standard festi.
	Nach oben
	Nach unten



3.2 Oder klicken Sie auf *Hinzufügen...* Wählen als Servertyp *POP3* aus und klicken anschließend auf *Weiter* >

E-Mail-Konten	×
Servertyp Wählen Sie den Servertyp, mit dem Ihr neues E-Mail-Konto arbeitet.	×
O Microsoft Exchange Server	
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben.	
© POP3	
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden.	
C IMAP	
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.	
С нттр	
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Mailserver wie Hotmail hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.	
C Zusätzliche Servertypen	
Es wird eine Verbindung zu einem Mailserver einer anderen Arbeitsgruppe ode eines Drittanbieters hergestellt.	r
< Zurück Weiter >	Abbrechen



4. Füllen Sie die Felder entsprechend aus und klicken anschließend auf Weitere Einstellungen...

E-Mail-Konten			×
Internet-E-M Alle Einstel	ail-Einstellungen (POP3) lungen auf dieser Seite sind n	ötig, damit Ihr Konto richtig funktic	oniert.
Benutzerinfori Ihr Name: E-Mail-Adresse:	Mationen Vorname Nachname adresse@ihredomain.de	Serverinformationen Posteingangsserver (POP3): Postausgangsserver (SMTP):	mail.code-poetry.de mail.code-poetry.de
Anmeldeinforr Benutzername: Kennwort:	adresse@ihredomain.de adresse@ihredomain.de ******** Kennwort speichern urch gesicherte thentifizierung (SPA)	Einstellungen testen Wir empfehlen Ihnen, das neu Eingeben aller Informationen i testen, indem Sie auf die Scha (Netzwerkverbindung erforde Kontoeinstellungen testen	ue Konto nach dem n diesem Fenster zu altfläche unten klicken rlich). Weitere Einstellungen
		< Zurück	Weiter > Abbrechen



5. Setzen Sie unter Postausgangsserver ein Häkchen unter *Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung* und wählen die Option *Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden*. Anschließend wählen Sie *Erweitert*

Internet-E-Mail-Einstellungen	×
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert	
🔽 Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung	
Gleiche Einstellungen wie f ür Posteingangsserver verwenden	
C Anmelden mit	
Benutzername:	
Kennwort:	
Kennwort speichern	
Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)	
🔿 Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden	
OK Abbreche	n



6. Unter Erweitert setzen Sie unter Posteingangsserver (POP3) ein Häkchen bei Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) und tragen die Zahl 995 ein (siehe Abb.).
Beim Postausgangsserver (SMTP) setzen Sie ebenfalls ein Häkchen bei Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) und tragen die Zahl 25 ein.
Abschließend klicken Sie auf OK um die Internet-E-Mail-Einstellungen zu beenden.

Internet-E-Mail-Einstellungen	×
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert	
Serveranschlussnummern	
Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden	
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) Postausgangsserver (SMTP): 25	
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)	
Servertimeout	
Kurz —)——— Lang 2 Minuten	
Übermittlung	
🔽 Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen	
🗌 Vom Server nach 🛛 10 🚔 🛛 Tagen entfernen	
Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt	
OK Abbrechen	



7. Klicken Sie jetzt auf Weiter >

Alle Einstell	ungen auf dieser Seite sind n	ötig, damit Ihr Konto richtig funktic	oniert.	4
Benutzerinfori	nationen	Serverinformationen		
Ihr Name: E-Mail-Adresse:	Vorname Nachname adresse@ihredomain.de	Posteingangsserver (POP3): Postausgangsserver (SMTP):	mail.code-poetry.de mail.code-poetry.de	
Anmeldeinforr	nationen	Einstellungen testen		
Benutzername: Kennwort:	adresse@ihredomain.de ******** Kennwort speichern	Wir empfehlen Ihnen, das neu Eingeben aller Informationen i testen, indem Sie auf die Scha (Netzwerkverbindung erforde	ue Konto nach dem n diesem Fenster zu altfläche unten klicken rlich).	
Anmeldung d Kennwortaut	urch gesicherte hentifizierung (SPA)	Kontoeinstellungen testen	Weitere Einstellunge	n
		< Zurück	Waiter S Abb	vechen



8. Schließen Sie mit einem Klick auf Fertig stellen die Einstellungen ab.

lame	Тур	Ändern
-Mail bei codepoetry	POP/SMTP (Standard)	Hinzufügen
		Entfernen
		Als Standard festl.
		Nach oben
		Nach unten
ue Nachrichten übermitteln a	n:	
ue Nachrichten übermitteln a	n:	Nach unten